

<b>Was?</b>	<b>Wo?</b>	<b>Womit?</b>		<b>Wann?</b>
-------------	------------	---------------	--	--------------

**Spezielle Hygienemaßnahmen im leeren Stall**

Käfer	Fußböden und Wände bis 1m Höhe. Nicht in Futtertröge.	<b>CBM 8 MV</b> <span style="float:right"><b>1%</b></span>	Sofort nach der Ausstallung im noch "warmen" Stall.
Einweichschaum	Stallfläche und Einrichtung	<b>HarKo Schaum RE</b> <span style="float:right"><b>2%</b></span>	Vor dem Waschen.
Bakterien, Viren, Pilze, Kokzidien, Spulwurmeier	Flächendesinfektion	<b>INTERKOKASK®</b> <span style="float:right"><b>4%</b></span>	Nach dem Waschen auf trockener Fläche. Ca. 0,4L/m² fertige Lösung
		<b>INTERCID®</b> <span style="float:right"><b>1%</b></span>	
		<b>INTERSTERIL®</b> <span style="float:right"><b>1%</b></span>	
		<b>INTERBAC®</b> <span style="float:right"><b>1%</b></span>	
Bakterien, Pilze, Hefen, Fette	Flüssig-Fütterungs-Anlage	<b>HarKo Schaum RE</b> <span style="float:right"><b>2%</b></span>	Nach dem Ausstallen im leeren Stall.
Wasserhygiene	Tränkesysteme	<b>Aqua-clean®</b> <span style="float:right"><b>2-3%</b></span>	Für 24 Stunden im leeren Stall.
Bakterien (z.B. Salmonellen)	Futtersilos	<b>INTERDES F®</b> <span style="float:right"><b>1,5%</b></span>	Mindestens 24 Stunden vor Neubefüllung.

**Vorbeugende Hygienemaßnahmen im belegten Stall**

Wasserhygiene, Biofilm	Tränkewasser	<b>Aqua-clean®</b> <span style="float:right"><b>0,01%</b></span>	Regelmäßig, nach Bedarf (alle 14 Tage nach Zugaben über das Trinkwasser)
Larven	Randzonen von Laufflächen und Spaltenböden, Güllekanäle	<b>INTERLARVTOX®</b>	Nachbehandlung nach 2 Wochen. Wiederholung alle 4 Wochen.
Insekten	Bevorzugte Plätze wie z.B. Fenster, Türrahmen, Wärmequellen	<b>INTERFLYTOX® KÖDER</b>	Bei ersten Anzeichen des Befalls.
		<b>INTERFLYEX®</b>	
		<b>INTERMISTOP MV</b>	
		<b>INTERFLYTOX® P</b>	

**Allgemeine Hygienemaßnahmen**

Händedesinfektion	Desinfizierende Händereinigung	<b>INTERSOFT® D</b> <span style="float:right"><b>5 ml</b></span>	Nach Bedarf.
Bakterien, Viren	LKW, Geräte	<b>INTERBAC®</b> <span style="float:right"><b>1%</b></span>	Nach jedem Transport/ jeder Benutzung.
Bakterien, Viren	Desinfektionswannen am Stalleingang	<b>INTERBAC®</b> <span style="float:right"><b>1%</b></span>	Mindestens 1x wöchentlich erneuern. Je nach Verschmutzung.
Bakterien	Umkleide- und Sanitärräume	<b>INTERDES F®</b> <span style="float:right"><b>1,5%</b></span>	Nach Bedarf.
Bakterien	Kleingeräte	<b>INTERSPRAYDES®</b>	Nach Bedarf.
Schadnager	Schlupfwinkel, Kot- und Futterplätze	<b>INTERRATOX®</b>	Solange, bis kein Fraß mehr festgestellt wird.
Bakterien, Viren	Vorplatz, Verladerrampe, Durchfahrtswanne	<b>INTERCID®</b> <span style="float:right"><b>1%</b></span>	Nach jeder Ein-/ Ausstallung.
		<b>INTERBAC®</b> <span style="float:right"><b>1%</b></span>	

*Die Desinfektion ist nur nach einer gründlichen Reinigung und auf einer trockenen Fläche voll wirksam!*

*Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.*